

Devarenu auf den neuen Stand bringen

Etwa zehn Minuten, kein Passwort. **Nicht an einem Sabbat.**

1. Die Dateien auf den Stick

Rechtsklick auf die ZIP-Datei, **Alle extrahieren**. Es entsteht ein Ordner. Diesen **öffnen** — darin liegen vier Dateien. Alle vier markieren und auf den Stick ziehen, **direkt oben auf den Stick**.

Nicht den Ordner ziehen, sondern seinen Inhalt. Liegen die Dateien in einem Ordner, findet der Rechner sie nicht und tut gar nichts. Andere Dateien dürfen bleiben — nur die von einem früheren Mal nicht.

2. Die eine Zeile

Rechner einschalten, warten, bis das Pult erscheint. Dann das schwarze Fenster öffnen (**Konsole**) und eintippen:

```
cd ~/Devarenu; git checkout HEAD -- .
```

Ganz am Ende steht ein **Punkt**. Der gehört dazu. Es kommt keine Rückmeldung — das ist richtig so. Fenster schließen.

3. Stick einstecken

Eine halbe Minute warten. Am Pult erscheint: „Update 0.3.2 liegt bereit.“

4. Am Pult

Auf **Einrichtung**, in der Liste auf **Update**, dann **Jetzt einspielen**. Es dauert bis zu drei Minuten, der Bildschirm wird kurz leer. Fertig, wenn dasteht: **Fassung 0.3.2 ist eingespielt und läuft**. Dann den Stick abziehen.

Soll der Rechner aus: **normal herunterfahren**, aber **den Schalter hinten am Netzteil anlassen** — er schaltet sich später von selbst wieder ein.

Wenn etwas anderes dasteht

Nicht weiterprobieren. Der Rechner hat sich selbst auf den alten Stand zurückgeholt und läuft. Am Sabbat ist alles wie vorher.

Oben rechts am Pult steht ein farbiges Wort. Darauf tippen: dann steht da, was nicht stimmt. Hilft das nicht, auf **Einrichtung**, dann **Fehlersuche**, dann **Fehler melden**. Zwei Quadratmuster erscheinen. Das linke mit der Handykamera aufnehmen, es öffnet eine fertige E-Mail; das rechte lädt einen Bericht aufs Handy, der angehängt wird. Die E-Mail geht raus, sobald das Handy Empfang hat. Danach bitte anrufen.